

部署好迁移程序并且可以正常连接到星外数据库后，进行平台的数据迁移

一. 会员数据迁移

点击会员迁移，连接数据库，点击开始割接

会员割接 虚拟主机业务切割 数据库业务切割 云服务器业务切割

请填写星外数据库信息

数据库服务器地址	<input type="text"/>
数据库用户名	freehost
数据库密码	<input type="password"/>
数据库名称	freehost

会员割接

割接进度

割接需要时间，等待割接完成即可

二. 虚拟主机业务迁移

注意：

- 需要先在阿帕云平台上添加好对应的虚拟主机线路，才能进行业务迁移
- 添加好虚拟主机线路后，将星外套餐和阿帕云套餐进行绑定

点击虚拟主机业务迁移，连接数据库，将星外套餐和阿帕云套餐进行绑定

请填写星外数据库信息

数据库服务器地址	<input type="text"/>
数据库用户名	freehost
数据库密码
数据库名称	freehost
	<input type="button" value="链接数据库"/> <input type="button" value="重新链接"/>

星外套餐与乌云套餐绑定

星外套餐类型: 请选择目标套餐:

<input checked="" type="checkbox"/> HK: 虚拟主机	<input type="text" value="请选择"/>	▼
<input checked="" type="checkbox"/> HK: 虚拟主机	<input type="text" value="请选择"/>	▼
<input checked="" type="checkbox"/> HK: 企业云主机	<input type="text" value="请选择"/>	▼
<input checked="" type="checkbox"/> HK: 企业云主机	<input type="text" value="请选择"/>	▼

三. 数据库业务迁移

需要先迁移好虚拟主机业务，再迁移数据库业务，顺序不能变更。迁移数据库业务仅支持迁移和虚拟主机有关联关系的，独立开通的，暂不支持迁移。

点击数据库业务迁移，选择对应的目标线路和需要迁移到选择线路上的服务器

请填写星外数据库信息

数据库服务器地址

数据库用户名

数据库密码

数据库名称

数据库割接

割接进度

请选择目标线路

选择需要迁移的服务器 北京... (11) 北京... (18) ... (11)

电... (11) ...

数据割接完成之后，验证数据是否正常。

在【后台】-【虚拟主机】-【业务列表】，单击管理具体业务提示：数据库不存在。请继续下一步，添加默认数据库

添加默认数据库

阿帕云生产的虚拟主机创建时就会录入默认数据库信息，而星外的站点不会，所以如果迁移过来的星外的站点未开通过数据库，

在【后台】-【虚拟主机】-【业务列表】，单击管理具体业务会提示：数据库不存在。因此需要添加默认数据库。

访问网址：<http://迁移服务器ip/DbAdd/index>，程序会自动添加默认数据库。

若提示ID为XXX的主机查询套餐失败或ID为XXX的主机添加数据库失败，请联系技术支持需求帮助。

若提示成功添加N条数据，则表明默认数据库添加成功。

四. 云服务器业务迁移

注意：需要先在阿帕云平台上添加好对应的线路和机柜

云服务器业务迁移，选择要迁移到的目标线路和机柜，然后选择要迁移的宿主机

请填写星外数据库信息

数据库服务器地址	<input type="text"/>
数据库用户名	<input type="text" value="freehost"/>
数据库密码	<input type="password" value="....."/>
数据库名称	<input type="text" value="freehost"/>
	<input type="button" value="链接数据库"/> <input type="button" value="重新链接"/>

云服务器割接

选择目标线路	<input type="text" value="..."/>
选择目标机柜	<input type="text" value="..."/>
选择需要迁移的服务器	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	<input type="button" value="业务割接"/>

下载好hyper受控服务器，在宿主机上进行安装，安装受控可参考文档：[Hyper-V 安装](#)

五. 域名业务迁移

注意：

- 1、需要下载最新迁移程序包才支持域名迁移
- 2、迁移域名时会将注册人信息会迁移过去（仅做展示使用）
- 3、迁移过去的域名，不管是否实名，都会当实名处理，如果未实名的，需要手动在后台修改为未实名

点击域名业务迁移，选择需要迁移的域名商

注意：如果域名和选择的域名商是不一致的，如：域名是新网，但是域名商选择商务中国，在用户中心会无法使用的

请填写星外数据库信息

数据库服务器地址

数据库用户名

数据库密码

数据库名称

域名割接

选择域名商 自动匹配

选择需要迁移的域名

- 新网
- 中国数据
- 西部数码
- 百度
- 阿里云
- 商务中国**

业务状态不确定] 已迁移 [商务中国] [正常] 已迁移

选择需要迁移的域名

可以先迁移一个域名，然后在用户中心操作一下，看看能否正常操作

请填写星外数据库信息

数据库服务器地址

数据库用户名

数据库密码

数据库名称

域名割接

选择域名商 自动匹配

选择需要迁移的域名 [业务状态不确定] 已迁移 [商务中国] [正常] 已迁移

如果操作正常，可点击自动匹配，默认会勾选该域名商下的所有域名，操作业务割接即可，操作前请核实下域名的域名商和选择的域名商是否一致

请填写国外数据库信息

数据库服务器地址

数据库用户名

数据库密码

数据库名称

域名割接

选择域名

选择需要迁移的域名 (商务中国) 【续费状态不确定】 已迁移 < (商务中国) 【正常】 已迁移