说明

- 当遇到系统报错或者不正常跳转时,可尝试开启调试模式,查看是否有报错信息,根据报错信息 做相应处理
- 调试模式仅为开发人员测试、排查问题,或部署阶段测试使用,正式上线前请及时关闭该模式
 当后台可以正常访问,需要调试时建议使用后台开启调试方式,如无法进入后台开启调试再使用 文件开启调试。

使用方法

【1】后台开启调试

位置: 登录后台, 【系统】-【全局设置】-【安全】, 点击开启, 输入允许调试的IP[]调试过程结束后, 应在此处关闭即可。

| 0 管理后。 | 8 | 首页 | 财务 业务 生产 | 服务 | 备案 站务 系统 | 輸入功能关键字进行搜索 Q |
|--|-------------|---------------------------------|----------|-------------|--|---------------|
| 区系统 | | 命 首页 / 系统 / 基础设置 / 全局设置 全局设置 | / 全局设置 | | | |
| 品 管理员 管理员管理 | ^ | 基本 | 安全 | | | |
| 权限管理 | | 授权 | 基本安全设置 | | | |
| (i) 基础设置 全局设置 | ^ | 会员服务 | | * COOKIE前缀: | alaya . | 0 |
| 定时任务 后台通知 通知機板 | | 积分财务 | | * 加滤秘钥: | 注:系统内部使用,可随时变换,建议定期更换加率役明 | THE TRANSPORT |
| <mark>.</mark> 统计报表 | ~ | 合同 | 网站开关 | | | |
| 器 功能设置 仮本信息 条 插件管理 | ~ ~ ~ | 产品邮件 | | 关闭网站: | <u>ି</u> # ම ସେ ଡି | |
| 目志管理 | ~ | 接口 | 网站调试 | | | |
| | | 安全 | | 开启调试: | | |
| | | ^{上19} PUSH 自动化 | | * 允许调试IP: | | |
| | | | | | 注:当开启通试时允许在浏览器查查调试信息的客户调P地址。多个以更文温号码开。 您当前登苑IP: | |

开启调试后,会有如下提示,关闭调试后消失。

|--|

【2】文件开启调试

登录服务器进入站点根目录,找到 index.php 找到 define('APP_DEBUG_SAFE', false) []修改为 define('APP_DEBUG_SAFE', true) 即可开启调试。

| 17 | // 应用入口文件 |
|----|--|
| 18 | <pre>define('APP_PATH', './app/');</pre> |
| 19 | |
| 20 | // 开启调试模式 建议开发阶段开启 部署阶段注释或者设为false |
| 21 | <pre>define('APP_DEBUG_SAFE', false);</pre> |
| 22 | <pre>define('BUILD_DIR_SECURE', true);</pre> |

```
开启调试后,提示为 index.php 文件开启调试,需修改站点目录下的 index.php 找到 define('APP_DEBUG_SAFE', true),修改为 define('APP_DEBUG_SAFE', false)即可关闭。
```

警告:入口文件index.php开启了调试模式,存在重大安全隐患,请及时关闭。 前往设置

常见报错

调试模式开启后将可查看到具体的报错信息,下面列举几种常见的错误:

■ 下图为数据库连接错误,请检查数据库账户密码是否正确和账户权限是否正确赋予

