扩展只可增加不可减少容量,如需降低容量,请重新制作系统模板。只可扩容windows[]

以VMware workstation 15为例(12版步骤一致)。进入宿主机,找到客户机、模板,用VMware打开。需要在客户机、模板关机的状态下操作。

□ 6484 ×	
6484	
▶ 开启此虚拟机	
□ 编辑虚拟机设置	
▼ 设备	
團内存	2 GB
心 处理器	2
□ 硬盘 (SCSI)	40 GB
□ 硬盘 2 (SCSI)	10 GB
¹ 0 网络适配器	自定义 (VMnet0)
口网络适配器 2	自定义 (VMnet1)
─ USB 控制器	存在
□显示器	自动检测

选择第一块磁盘,点击扩展。也可根据自己的情况扩展磁盘。

虚	娜	设置
	200	Con the

备	摘要	磁盘文件
■内存	2 GB	F:\clientmachine\6484\6484.vmdk
<u>协理哭</u> 補舟 (SCSI)	2 40.68	一
硬盘 2 (SCSI) P 网络适配器 P 网络适配器 2 USB 控制器 显示器	10 GB 自定义 (VMnet0) 自定义 (VMnet1) 存在 自动检测	日里 当前大小: 9.5 GB 系統可用空间: 90.2 GB 最大大小: 40 GB 磁盘信息 没有为此硬盘预分酉磁盘空间。 硬盘内容存储在单个文件中。 磁盘实用工具 将该虚拟机磁盘映射到本地卷。 晚射(M) 整理文件碎片并整合可用空间。 節磁盘容里。 扩展磁盘容里。 「扩展磁盘容里。 近日 「夏級(V)
	添加(A) 移除(R)	
		72

选择需要增加的容量,点击扩展。然后开机,根据不同的系统模板,做对应的扩展操作。

扩展磁盘容量		×			
指定最大虚拟磁盘大小:					
最大磁盘大小(GB)(<u>S</u>):	50.0 -				
🗊 扩展操作仅增大虚拟磁盘的大小,分区和文件系统的大小不受影响。					
扩展(E)	取消	帮助			

以Windows 2016为例,开机到桌面。右键 此电脑 -> 管理 -> 文件和存储服务 -> 磁盘管理

📥 服务器管理器			– 🗆 X
€ ● • "卷 •		・ ② 🏲 音理(M) II	具(T) 视图(V) 帮助(H)
 ● 服务器 ● 磁盘 ● 存储池 	卷 所有卷 共 2 个 <i>筛选器</i> ▲ apgxbq6484 (2) C: D: ↓	● (三) ▼ (日) ▼ (日) ▼ (日) ○ (日) ○ (日) ○ (日) ○ (日) ○ (1) ○ (1) ○ (1) ○ (日) ○ (1) ○ (1) ○ (1) ○ (日) ○ (1) ○ (1) ○ (1) ○ (1) ○ (1) ○ (1) ○ (1) ○ (1) ○ (1) ○ (1) ○ (1) ○ (1) ○ (1) ○ (1) ○ (1) ○ (1) ○ (1) ○ (1) ○ (1) ○ (1) ○ (1) ○ (1) ○ (1) ○ (1) ○ (1) ○ (1) ○ (1) ○ (1) ○ (1) ○ (1) ○ (1) ○ (1) ○ (1) ○ (1) ○ (1) ○ (1) ○ (1) ○ (1) ○ (1) ○ (1) ○ (1) ○ (1) ○ (1) ○ (1) ○ (1) ○ (1) ○ (1) ○ (1) ○ (1) ○ (1) ○ (1) ○ (1) ○ (1) ○ (1) ○ (1) ○ (1) ○ (1) ○ (1) ○ (1) ○ (1) ○ (1) ○ (1) ○ <	▲ 任务 ▼ ● 可用空间 重复数 3 29.4 GB 3 9.96 GB > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
	#章	磁也	×

输入扩展后的大小,确定。查看磁盘,扩展成功。

